

MANUEL CRÉATEUR PRÊT À L'USAGE — ZEDEKAA TV

■ POURQUOI CE GUIDE ?

Diffuser un événement en direct peut sembler réservé aux équipes techniques chevronnées. Ce guide vous prouve le contraire. Avec votre tableau de bord sur zedekaa.tv, OBS Studio (gratuit) et votre connexion internet, vous pouvez lancer votre propre live professionnel — et le monétiser — sans aucun prestataire externe.

■ **COMMENT UTILISER CE GUIDE ?** — Suivez les étapes dans l'ordre numéroté. Les encadrés violets indiquent exactement où cliquer dans l'interface Zedekaa TV. Remplacez les éléments entre crochets par vos vraies valeurs. Assurez-vous d'avoir un compte type organisation et vérifié sur zedekaa.TV. Si ce n'est pas encore le cas, inscrivez-vous ici <https://zedekaa.tv/register>

BLOC 1 — CRÉER L'ÉVÉNEMENT SUR ZEDEKAA TV

Rendez-vous sur zedekaa.tv et connectez-vous à votre espace membre.

■ **Interface Zedekaa TV** — Menu latéral gauche → « **Mes Événements** ». Vous voyez la liste de vos événements avec leur statut (Actif, Déjà passé...), leur catégorie et leurs dates de début/fin.

Étape 1 — Accéder à la section Mes Événements

Dans le menu de gauche, cliquez sur « **Mes Événements** ». La page affiche votre liste d'événements avec les colonnes : Titre, Statut, Catégorie, Début/Fin et Actions. Cliquez sur le bouton violet « **Ajouter un événement** » en haut à droite pour créer un nouvel événement.

Étape 2 — Remplir la fiche de l'événement

Renseignez les champs obligatoires : **titre** de l'événement (ex : Let's go), **catégorie** (Webinaire, Concert, Conférence, Sport, Formation...), **date et heure de début**, **description** visible par le public, et une **image de couverture** en 16:9 (minimum 1280×720 px). Validez pour créer l'événement.

Note : Choisissez votre catégorie avec soin — elle conditionne le référencement de votre événement dans le catalogue Zedekaa TV.

BLOC 2 — CONFIGURER LES FORFAITS ET LES COUPONS

Deux outils de monétisation distincts : les forfaits (tarifs fixes) et les coupons (réductions).

■ **Interface Zedekaa TV** — Dans la liste Mes Événements → bouton « **Actions** » de votre événement → « **Ajouter/Gérer les forfaits** ». C'est ici que vous définissez vos tarifs d'accès.

Étape 1 — Créer les forfaits payants (tarifs liés au temps d'accès)

Dans la gestion des forfaits, créez autant de niveaux de prix que souhaité. Pour chaque forfait, définissez : un **nom** (ex : Accès 2h, Accès 6h, Accès ...), un **prix en FCFA** et la **durée d'accès** (ex : 10 min, 2h, 1 semaine, 1 mois). Pour le forfait couvrant toute la durée de l'événement et plus au-delà, les acheteurs de ce forfait pourront revoir l'événement après la diffusion.

Note : Proposez au moins 3 niveaux de prix. Le forfait intermédiaire est statistiquement le plus choisi — positionnez-y votre offre principale.

■ **Interface Zedekaa TV** — Toujours depuis le bouton « **Actions** » → « **Ajouter/Gérer les coupons** ». Vous voyez la liste des coupons actifs avec : Code, Type, Valeur, Validité, Utilisations.

Étape 2 — Créer des coupons de réduction

Cliquez sur « **Créer un coupon** » en haut à droite. Configurez : **code unique** (ex : NGH35560), **type** (Pourcentage ou Montant fixe), **valeur** (ex : 50% ou 90%), **dates de validité** (début – fin), et le **nombre maximum d'utilisations** (un chiffre précis ou ∞ pour illimité).

Exemple réel sur la plateforme :

- Code **NGH35560** — 50% — valide du 07/11 au 06/12 — limité à 5 utilisations
- Code **NGH15427** — 90% — valide du 07/11 au 07/12 — utilisations illimitées (∞)

Note : Les coupons sont visibles directement sur la page publique de votre événement dans l'encadré « Coupons disponibles ». Partagez les codes par SMS ou réseaux sociaux pour vos campagnes promotionnelles. Les codes coupons sont générés automatiquement.

Étape 3 — Gérer les invités (accès offerts)

Via **Actions** → « **Ajouter/Gérer les invités** », vous pouvez générer des codes d'accès gratuits pour des personnes spécifiques (presse, partenaires, VIP). Deux modes disponibles :

- **Un seul invité** : saisissez le nom de l'invité (optionnel) et la **durée d'accès en minutes**. La plateforme calcule automatiquement l'équivalent en heures et la date d'expiration du code.
- **En masse** : générez plusieurs codes en une seule opération pour des groupes (conférenciers, équipe, sponsors).

Cliquez sur « **Générer** » pour créer le(s) code(s) d'accès.

Note : Utilisez la génération en masse pour les événements avec beaucoup de partenaires. Chaque code est unique et traçable — vous savez qui a accédé à votre événement.

BLOC 3 — RÉCUPÉRER LES CLÉS TECHNIQUES DE STREAMING

Ces informations sont disponibles directement sur la page de votre événement — côté créateur.

■ **Interface Zedekaa TV** — Menu « **Mes Événements** » → bouton « **Actions** » → « **Voir les détails** ». Ou cliquez sur l'icône lien externe ■ à gauche du titre de l'événement. La page de l'événement s'ouvre avec le panneau **STREAMING** sur la droite.

Étape 1 — Localiser le panneau STREAMING

Sur la page de votre événement (vue créateur), regardez la colonne de droite. Vous y trouvez trois sections : **TARIFS DISPONIBLES**, **COUPONS DISPONIBLES** et **STREAMING**. Dans la section Streaming, un badge **PROVIDER 1** confirme que votre flux est configuré. Un message en jaune rappelle que ces informations sont confidentielles et réservées à votre encodeur.

Note : Ne partagez jamais ces clés publiquement. Elles donnent un accès total à votre flux live.

Étape 2 — Copier les clés disponibles

Dans le panneau STREAMING, vous disposez des informations suivantes (cliquez sur l'icône de copie ■ à droite de chaque champ) :

- **STREAM ID** — identifiant unique du flux (ex : Vh4XS01Vuw1Vg00I4GZvRaU7ug1...)
- **STREAM KEY** — clé secrète de diffusion (ex : 98025dbb-2fb7-9c21-ab3d-909...)
- **PLAYBACK ID** — identifiant de lecture pour les spectateurs
- **RTMP URL** — adresse serveur standard (ex : rtmp://global-live.example.com:...)
- **RTMP SECURE** — adresse serveur sécurisée (ex : rtmps://global-live.example.com...)
- **SRT URL** — protocole résistant aux coupures (ex : srt://global-live.example.com:6...)
- **PASSPHRASE** — mot de passe SRT (ex : wM5rus36KhUmMMSbsLJVCGruo0M...)
- **VOD PLAYBACK** — identifiant pour le replay vidéo à la demande

Le **STATUT FLUX** en bas du panneau indique **Activé** ou Inactif selon l'état de votre diffusion. Cliquez sur « **Masquer les détails** » pour replier le panneau.

Note : Utilisez RTMP SECURE (rtmps://) de préférence à RTMP simple — la connexion chiffrée protège votre flux contre les interceptions. Le flux du live est désactivé lors de la création de l'évènement et est réactivé automatiquement 1 heure avant le démarrage de l'évènement.

Étape 3 — Modérer l'évènement en cours

Via **Actions** → « **Modérer l'évènement** », vous accédez à une interface de modération en temps réel pendant votre live : gestion du chat, signalement de comportements inappropriés, contrôle de l'audience. Utilisez cet outil si vous avez un modérateur dans votre équipe.

BLOC 4 — CONFIGURER OBS STUDIO (PC / MAC)

OBS Studio est gratuit et disponible sur obsproject.com. Téléchargez la dernière version stable.

Étape 1 — Ouvrir les paramètres de diffusion

Lancez OBS Studio. Cliquez sur « **Fichier** » → « **Paramètres** » (ou Settings en anglais). Dans le menu gauche, sélectionnez « **Diffusion** » (Stream).

Étape 2 — Configurer le serveur personnalisé avec les clés Zedekaa TV

Dans le champ « **Service** », sélectionnez « **Personnalisé...** » (Custom). Puis renseignez :

- **Serveur** : collez la valeur du champ **RTMP SECURE** copié depuis Zedekaa TV (commence par *rtmps://global-live.example.com...*)
- **Clé de diffusion** : collez la valeur du champ **STREAM KEY** (chaîne du type *98025dbb-2fb7-9c21-ab3d-909...*)

Si vous utilisez SRT : collez l'intégralité de la **SRT URL** dans le champ Serveur et renseignez la **PASSPHRASE** dans le champ prévu. Laissez le champ Clé vide.

Note : Ne cochez PAS « Utiliser l'authentification » — l'authentification est gérée via la **STREAM KEY** ou la **PASSPHRASE SRT** directement.

Étape 3 — Configurer l'encodeur vidéo (valeurs obligatoires)

Dans Paramètres → « **Sortie** » (Output) → mode « **Avancé** » → onglet « **Diffusion** » :

- **Encodeur** : x264 (CPU) ou encodeur GPU si disponible
- **Débit vidéo (Bitrate) : 4 000 Kbps** — c'est le débit disponible sur la plateforme Zedekaa TV. Ce débit conditionne directement la qualité de la diffusion : **RTMP** et **SRT** n'ont pas la même consommation de bande passante : RTMP est plus sensible aux variations réseau, tandis que SRT compense les micro-coupures mais requiert aussi une bande passante stable. Dans les deux cas, ne dépassez pas 4 000 Kbps.
- **Résolution et cadence (FPS)** : la résolution et la fréquence d'images (25p, 30p, 50p, 60p...) dépendent à la fois du **débit disponible** et de la **source du contenu** ajoutée dans OBS (caméra, capture d'écran, fichier média). Plus le FPS et la résolution sont élevés, plus la consommation de bande passante augmente. À 4 000 Kbps disponibles, les réglages conseillés selon la source sont :
 - **1920×1080 à 25p ou 30p** — recommandé pour les conférences, webinaires, sources statiques ou caméras PAL (25p) / NTSC (30p)
 - **1280×720 à 50p ou 60p** — adapté aux événements sportifs ou contenus dynamiques nécessitant une cadence élevée
 - **1920×1080 à 50p ou 60p** — déconseillé à 4 000 Kbps : le débit est insuffisant pour cette combinaison, ce qui génère des artefacts ou une qualité dégradée
- **Intervalle d'images clés : 2 secondes** — VALEUR OBLIGATOIRE, ne jamais modifier
- **Préréglage CPU** : veryfast ou faster pour préserver les ressources système

Dans Paramètres → « **Vidéo** » : résolution selon votre source (voir ci-dessus), FPS adapté au type de contenu. Dans Paramètres →

«**Audio** » : débit 160 Kbps, 48 kHz.

Cliquez sur « **OK** » pour tout valider.

Note : Le débit de 4 000 Kbps est le plafond disponible sur Zedekaa TV — il s'applique aussi bien en RTMP qu'en SRT. Un intervalle d'images clés différent de 2 s provoque des artefacts ou déconnexions : ne modifiez pas cette valeur même si OBS vous propose autre chose par défaut. La cadence (25p, 30p, 50p, 60p) et la résolution doivent être choisies en cohérence avec la source du contenu dans OBS et les capacités réseau disponibles au moment de la diffusion.

■ ATTENTION / CONSEIL

OBS affiche des indicateurs de santé en bas à droite : un carré vert = connexion stable, rouge = problème réseau. Vérifiez-les dès le lancement du flux avant d'aller plus loin.

Étape 4 — Composer vos scènes OBS

Dans la zone « **Sources** », cliquez sur « **+** » pour ajouter vos éléments : **Capture vidéo** (webcam/caméra), **Capture d'écran** (partage de bureau), **Source média** (vidéo ou logo), **Texte** (sous-titres, nom de l'intervenant). Créez plusieurs scènes (Intro, Live, Pause, Outro) et basculez de l'une à l'autre en un clic pendant votre diffusion.

BLOC 5 — DIFFUSER DEPUIS UN SMARTPHONE (LARIX BROADCASTER)

Solution idéale pour les créateurs en déplacement ou sans ordinateur disponible.

Étape 1 — Installer et configurer Larix

Téléchargez **Larix Broadcaster** (gratuit) sur l'App Store (iOS) ou Google Play (Android). Ouvrez l'app → icône ■ Paramètres → « **Connexions** » → « **+** ».

- **Nom** : Zedekaa TV Live
- **URL** : collez la **RTMP SECURE URL** de Zedekaa TV, suivie de **/[STREAM KEY]** sans espace (ex : `rtmps://global-live.example.com.../98025dbb...`)
- Pour SRT : collez la **SRT URL** complète et renseignez la **PASSPHRASE**

Sauvegardez la connexion.

Note : Sur 4G ou WiFi public, utilisez toujours SRT — il compense les micro-coupures réseau sans interrompre votre diffusion visible par les spectateurs.

Étape 2 — Régler la qualité et démarrer

Dans les paramètres Larix → « **Vidéo** » : résolution 1280×720, FPS 30, Bitrate 2 000 à 2 500 Kbps. « **Audio** » : 128 Kbps, 44 100 Hz.

De retour sur l'écran principal, appuyez sur le **bouton rouge** pour démarrer. L'indicateur passe au vert — vous êtes en train de diffuser vers Zedekaa TV.

Note : Cadrez en mode paysage (horizontal) et utilisez un trépied. Baissez le bitrate à 1 500 Kbps si votre connexion est instable.

BLOC 6 — PROTOCOLE COMPLET DE LANCEMENT DU LIVE

Respectez cet ordre à la lettre — chaque étape conditionne la suivante.

Étape 1 — Démarrer le flux sur OBS ou Larix

Sur OBS : cliquez sur « **Démarrer la diffusion** » (bas à droite). Les indicateurs de débit et CPU passent au vert.

Sur Larix : appuyez sur le bouton rouge.

Votre flux est envoyé vers les serveurs Zedekaa TV — mais le public ne le voit pas encore. **Démarrez 2 à 5 minutes avant l'heure officielle** pour vérifier calmement.

Étape 2 — Vérifier le STATUT FLUX sur Zedekaa TV

Retournez sur zedekaa.tv → page de votre événement (vue créateur) → panneau STREAMING. Vérifiez que le champ **STATUT FLUX** affiche « **Activé** » en vert. Vérifiez aussi la prévisualisation en allant sur « **Modérer l'évènement** »:

- Image nette et stable ✓
- Son audible et non saturé ✓
- Logo/watermark de votre chaîne correct ✓

Note : Si le statut reste inactif après 30 secondes, vérifiez votre RTMP URL et STREAM KEY. Arrêtez et relancez le flux dans OBS. N'hésitez pas à contacter notre support si nécessaire support@nghcorp.info

Étape 3 — Lancer officiellement le live pour le public

Une fois le flux validé (actif), la diffusion publique démarre. À partir de cet instant, votre événement est visible et accessible aux acheteurs. Les spectateurs avec un forfait valide ou un code invité peuvent rejoindre le live. Les coupons disponibles (NGH35560, NGH15427...) sont affichés sur la page publique du créateur dans l'encadré **COUPONS DISPONIBLES**.

Étape 4 — Partager l'évènement

Sur la page publique de votre événement, les spectateurs trouvent des boutons de partage directs vers **Facebook, X (Twitter), LinkedIn, WhatsApp et Email**. Partagez vous-même le lien de votre événement sur vos réseaux — l'URL publique est accessible depuis la page de l'évènement sur zedekaa.tv.

NB : C'est le lien vers l'évènement qui est partagé.

Étape 5 — Terminer proprement le live

À la fin de l'évènement, arrêtez le flux dans OBS (« **Arrêter la diffusion** ») ou Larix (bouton rouge). Zedekaa TV génère automatiquement le **Replay (VOD Playback)** accessible via l'identifiant **VOD PLAYBACK** pour les acheteurs du forfait éligible.

Note : Terminez TOUJOURS depuis OBS ou l'application utilisé.

RÉCAPITULATIF — CLÉS STREAMING & PARAMÈTRES OBS

Champ Zedekaa TV	Où l'utiliser	Format / Exemple
STREAM KEY	OBS → Clé de diffusion	98025dbb-2fb7-9c21-ab3d-909...
RTMP SECURE	OBS → Serveur (connexion stable)	rtmps://global-live.example.com...
SRT URL + PASSPHRASE	OBS/Larix → Serveur (connexion instable)	srt://global-live.example.com:6...
STREAM ID	Référence technique interne	Vh4XS01Vuw1Vg00I4GZvRaU7ug1...
VOD PLAYBACK	Replay automatique après le live	76OOzEP5D02bwXcnc04x4DIGfEK...
Bitrate vidéo OBS	Paramètres → Sortie → Diffusion	4 000 Kbps (obligatoire 1080p)
Intervalle images clés	Paramètres → Sortie → Diffusion	2 secondes — NE PAS MODIFIER
Bitrate vidéo Larix	Paramètres Larix → Vidéo	2 000 – 2 500 Kbps (4G/mobile)

Variable	Description — Où la trouver
[STREAM KEY]	Clé de diffusion — Panneau STREAMING de votre événement sur zedekaa.tv
[RTMP SECURE URL]	Adresse serveur chiffrée — Champ RTMP SECURE du panneau STREAMING
[SRT URL]	Adresse SRT complète — Champ SRT URL du panneau STREAMING
[PASSPHRASE]	Mot de passe SRT — Champ PASSPHRASE du panneau STREAMING
[CODE COUPON]	Code créé dans Ajouter/Gérer les coupons (ex : NGH35560)

Pour toute assistance technique sur la plateforme, contactez l'équipe Zedekaa TV via <https://zedekaa.tv/contact>
info@nghcorp.info • +228 92 47 08 47 • nghcorp.info